

留意事項

TVTestのキー割り当てとチャンネルスキップのリモコンキーが必須。

共通キー

Bdリモコン	送信キー
数字キー	0～9
Retuen	ALT+F4
Enter	Enterキー
R1/R2	VolumeUP/Down
R3	Mute
L1	キーボードモード
L2	マウスモード
L3	TVTestモード
PS	Windowsキー
SELECT	Tab
START	Win+D
STOP長押し	GlovePIE終了

コメント解除で利用可能、利用時はTVTestのほうを無効に

同時にマウスカーソルを中央下部に移動

キーボード

Bdリモコン	送信キー
方向キー	↑ ↓ ← →
△	PageUp
□	PageDown
○	Home
×	End

マウス

Bdリモコン	送信キー
方向キー	カーソル
○	左ボタン
×	右ボタン
△	ホイール ↑
□	ホイール ↓

TVTestの音量変更部をコメント化して共通部の音量変更部のコメントを止めるとマスター音量での運用が可能

※Wave音量でしか大小が反映されない環境では変更しても意味が無い

TVTest利用

機能	Bdリモコン	送信キー(TVTestに設定必須)
全画面	Display	ALT+Enter
常に前面に表示	Display長押し	T
前/次のチャンネル	PREV/NEXT	Shift+WheelUP/Down
音量UP/DOWN	R1/R2	↑ ↓
音声切替	AUDIO	CTRL+WheelUp
パネルウィンドウ	ANGLE	I
EPG番組表	POPUPMENU	E
チューニング空間1/2(BS/CS)	CLEAR/TIME	Shift+6/7
ドライバ(BonDriver_File.dll)	eject	Shift+0
ドライバ(BonDriver_Spinel_PT2_0_S0)	BLUE	Shift+1
ドライバ(BonDriver_Spinel_PT2_0_S1)	RED	Shift+2
ドライバ(BonDriver_Spinel_PT2_0_T0)	GREEN	Shift+3
ドライバ(BonDriver_Spinel_PT2_0_T1)	YELLOW	Shift+4
プラグイン(TVCaption)	SUBTITLE	Shift+5
アクティブ化	PAUSE	CTRL+Alt+Shift+T
チャンネル選択画面	TopMenu	Z

チャンネルにリモコンNo.必須

グローバルにチェック入れる

BonDriver_File操作プラグイン用

先頭に戻る	PREV長押し	Shift+8
巻き戻し5秒	StepRev	CTRL+1
巻き戻し15秒	StepRev2度押し	CTRL+2
巻き戻し1分	ScanRev	CTRL+3
巻き戻し5分	ScanRev2度押し	CTRL+4
早送り5秒	StepFwd	CTRL+5
早送り15秒	StepFwd2度押し	CTRL+6
早送り1分	ScanFwd	CTRL+7
早送り5分	ScanFwd2度押し	CTRL+8
一時停止	PLAY	CTRL+9
ファイルを開く	STOP	CTRL+0
前/次のファイル	PREV/NEXT2度押し	CTRL+Minus/PrevTrack